

魔法会议简易说明书

The screenshot shows the MagConf connection interface. At the top left is the logo 'MagConf 连接器' and the version 'V3.0.0'. At the top right, there is a status bar with '137 权杖登入' and 'English'. The main area contains several input fields and buttons:

- 1: Language selection (English)
- 2: Connection domain IP:Port (web.magconf.com:3366) with a '删除' (Delete) button (9)
- 3: Alias (Optional) (web.magconf.com:3366) with a '保存' (Save) button (10)
- 4: My name (老师方公玲)
- 5: Meeting mode (用户模式)
- 6: Meeting room (ROOM01, 0+0/-1 占用) with a '刷新' (Refresh) button (11)
- 7: User name (U0001)
- 8: Password (masked with asterisks) with a '保存' (Save) button (12)
- 13: '进入' (Enter) button
- 14: '跳过' (Skip) button
- 15: '重置' (Reset) button
- 16: '取消' (Cancel) button
- 17: A small button at the bottom center.

1. 更改显示语言。
2. 需要连接的服务器 IP 及端口，可使用域名。
3. 服务器别名，用于识别当前 IP:PORT
4. 我的名字，必须输入。
5. 会议模式，可分为来宾/主持|用户模式|试范模式|开放模式
 1. 来宾/主持：只有一个主持，输入主持密码，传回动态来宾密码，来宾即可以动态密码登入，过期无效。
 2. 用户模式：在服务器上，设定用户及密码，即可登入，这是最高安全级别，无分宾主。可发送离线信息及档案。
 3. 试范模式：主持可控制所有来宾及个别来宾的设备输入。在教学或演讲时，有序地选择与谁互动，其他人仍然作为观众。
 4. 开放模式：只要知道 IP，或房间名称，即可登入，无需密码，及没有安全性，任何人皆可登入。
 5. 选择止模式后，被控制方点击进入，其后会出现密码。控制方，无需选择模式，输入密码直接进入。
6. 会议室名称，不选择会议室，会根据当前用户名或及密码判断，你将会进入一间未被使用的房间。如选择房间，用户名或及密码必须正确。

7. 用户名，只有选择会议模式为用户模式才需输入。
8. 密码，用户密码，主持密码，动态来宾密码。动态来宾密码只有主持登入后才会显示。
9. 删除当前 IP:PORT 设定。
10. 保存当前 IP:PORT 设定。
11. 刷新会议室。
12. 保存密码到设定档 config.ini。如在其他电脑上使用此档案，密码无效。
13. 输入用户名或及密码后，进入会议室。
14. 跳过连接器，学习使用魔法会议。
15. 重启用户或主持帐号。如用户或主持帐号记录残留在服务器而无法登入，请在这里重启。选择正确服务器 IP 及端口，用户名或及密码，即可取消服务器上残留记录。
16. 退出魔法会议。
17. 连接器信息栏，必须留意。
18. 第一次启动魔法会议，请以管理员身份运行一次，如日后无法启动，可能系统有所变更，也以管理员身份运行一次。
19. 如安装了防毒软件，请让它通过，如无法通过，请先行关闭防毒软件，再运行一次。

MagConf

ROOM11U[香港郭致琦]

运行: 01:32:47 M X

2 会议邀请 退出 27 香港郭彼得

2 再次连接 密码 31 * KB

3 English 32 125 ? 76 127 128

3 35 36 79

3 37

3 107 39

4 43 136 44 41

4 45

4 47

118 138 140

4 119 0.0 50

5 52

4 139

53 54 55 56 57 58

59 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 120 122

75 124 77 78 121 123

108 109 110 111 112 113

魔软科技有限公司
+852 91701172
+86 15017628958

你想说些什么? Ctrl+ 取四方图, Ctrl+v 粘贴.

[15:13:23] 香港郭淑玲: *收到

[15:12:57] 香港郭致琦 [图片_S20160429151257]

[15:12:30] 香港郭致琦 会议开始前先发一些图片给大家参考

83 进入点对点视讯传输

84 离开点对点视讯传输

85 发送录音到 Anna

86 发送档案到 Anna

87 发送响铃到 Anna

90 Ping Anna

133 请求对方共享桌面

91 取消移到顶层 Anna

92 邀请到另一个会议室

93 列出对话 Anna

94 设备: 视频 喇叭 麦克风

95 列出用户状态

88 管理员可踢走 Anna

89 主持人可封锁 Anna 的 ip

114 Email: Anna

115 电邮发送安装指引

远程控制 Anna

请求协助.

远程控制发送设定

添加选择用户到新分队

添加选择用户到此分队

删除选择用户从此分队

上级: 香港郭安琪

组织架构图

129

132

上海刁海月

上海俞小良

广州余焕燕

广州方文琴

广州李锦琪

广州李俊

东莞郭德林

东莞周家伟

东莞樊大平

东莞田伟康

香港郑丽平

香港马志强

香港丁俊晖

香港刘文星

香港嚴嘉辉

香港李小平

香港王彦良

香港王昭丹

香港财务部

香港销售部

香港所有人

上海所有人

广州所有人

所有人

东莞所有人

96 刷新用户 M S F V

101 香港郭淑玲 已接收 @ 15:12:57. 香港郭淑玲 已接收 @ 15:12:30. 视频已连接. 服务

完成 @ 2016/4/29 15:08:09. 载入中... @ 2016/4/29 15:08:09

20. 已进入的会议室。
21. 已登入的名称。
22. 动态来宾密码区域。
23. 上线时间。
24. 放置于所有视窗之上。
25. 最小化视窗。
26. 最大化视窗。
27. 退出魔法会议。
28. 以电邮邀请其他来宾进入魔法会议。
29. 打开连接器。
30. 更改显示语言。
31. 更改用户密码或主持密码。
32. 魔法会议高级设定。
33. 设备计时器，双击冻结。
34. 开启视频/关闭视频。
35. 手动开启视频/手动关闭视频。
36. 上载速度。
37. 高级视频设定。
38. 视频速度，双击冻结。
39. 控制对方视频:主持人可控制所有来宾的视频速度，或当只有两个视频，或处于单对单通讯模式时。0 为不控制。
40. 视频解像度。
41. 控制对方视频:主持人可控制所有来宾的视频解像度，或当只有两个视频，或处于单对单通讯模式时。0 为不控制。
42. 开启麦克风/关闭麦克风。
43. 手动开启麦克风/手动关闭麦克风。
44. 对讲机模式，当你正在说话时，其他人不能说话。
W=默认关闭X=开启Y=你正在说话Z=其他人正在说话。
45. 高级麦克风设定。
46. 麦克风音量。
47. 麦克风放大器。
48. 嘈音消除，数值越大，嘈音越小。
49. 开启喇叭/关闭喇叭。
50. 高级喇叭音量设定。
51. 喇叭音量。
52. 公开会议喇叭音量。
53. 切换大小视频。当只有两个视频时使用。
54. 切换对等视频。当只有两个视频时使用，可调整视窗大小而更改比例。
55. 切换方正视频，每个视频设为同样大小。
56. 切换一大人，其他人为小视频，主持人一般为最大。
57. 放大视频，将视频放到最大效果，双击视窗还原。
58. 缩小视频，并将视窗置顶。
59. 开启所有视频/关闭所有视频，及不会发送影像讯号到客户端，减低流量。
60. 开启语音优先视频，视频将会减速。
61. 只开启我的视频。只有在公开会议模式时才可使用。
62. 只开启主持人的视频。只有在公开会议模式时才可使用。
63. 旋转视频90度。
64. 反转视频。
65. 清理视频。
66. 在视频上显示名称/隐藏名称。
67. 显示时间/隐藏时间。
68. 开启/关闭只让来宾/内部成员接触主持人。只有在公开会议模式时，主持人才可使用。
69. 设置透明效果
70. 显示/不显示所有视频，仍会发送影像讯号到客户端，日后录像用途。
71. 绘图板。
72. 发送响铃到所有人。
73. 按Ctrl+9摄取四方图，并发送到所有人。按 Ctrl+8 只摄取四方图到剪贴部，不会发送，然后到文字信息方块按 Ctrl+v 发送图片。
74. 按Ctrl+0摄取全屏，并发送到所有人。
75. 拍照，保存当前所有的视频。
76. 下载魔法会议简易说明书。
77. 发送/取消不打扰指令，会关闭设备及在用户栏显示s。
78. 当介面在活动时，自动开启设备，视频及麦克风。
79. 放大控制面板，特别用于没有滑鼠及屏幕太小时。
80. 文字信息输入栏。
81. 文字信息历史记录。
82. 所有时间及人的对话记录。
83. 进入单对单通讯模式后，你所发出的信息，只有对方才能接收，而你可同时可接收所有人的信息。
84. 离开单对单通讯模式，退回到公开会议状态。
85. 发送录音，只有用户模式或进入单对单通讯模式时，才可使用。
86. 发送档案，只有用户模式或进入单对单通讯模式时，才可使用。
87. 发送响铃，只有进入单对单通讯模式时，才可使用。
88. 任何人可踢走某个会议成员。
89. 主持人可封锁某个会议成员的 ip，使他无法再次登入。
90. Ping 与某个会议成员的连接速度。
91. 将某个会议成员移到(取消)顶层。
92. 邀请某个会议成员到另一个会议室。
93. 列出某个会议成员的所有对话。
94. 某个会议成员设备状态。
95. 列出所有用户状态。
96. 刷新用户，重新下载在线会议成员。
97. 传送档案状态线。

98. 停止发送档案，会立即取消正在发送的档案。
99. 档案资料夹。
100. 语音留言资料夹。
101. 系统信息栏。
102. 更多状态，双击显示所有信息。
103. 变更视窗大小。
104. 扩阔面板。
105. 扩阔面板。
106. 隐藏面板。
107. 撷取我的面孔，用于语音对话。
108. 只有试范模式会议主持人才能使用此控制面板，黄色代表不适用，可受服务器限制。红色代表已关，绿色代表已开。此设备为视频。
109. 麦克风。
110. 文字信息。
111. 绘图。
112. 撷取四方图。
113. 全屏。
114. 发送电邮到选定用户。
115. 以电邮方式发送魔法会议安装指引。
116. 勾选此物件后，发送文字时，会同时发送电邮。
117. 点击后，立即检查服务器是否有文字信息，档案及留言。
118. 回音消除力度，数值越大，回音越多。
119. 相方启动耳机模式及带上耳机，对话音质更完美。
120. 开启/关闭桌面共享。
121. 开启/关闭自定义桌面共享。
122. 开启/关闭对方控制滑鼠。
123. 开启/关闭对方控制键盘。
124. 按 Ctrl+7 开始/停止会议录影。
125. 以浏览器模式登入即时通讯。
126. 单击选择用户，双击影像分离，右键菜单，拖拉改变大小。
127. 启动/关闭以对方滑鼠移动桌面。
128. 请求对方共享键盘滑鼠。
129. 网络电话，点击用户，等待通话。继续点击，支援多人同时通话。
130. 扩阔隐藏信息浏览器面板。
131. 锁定面板，不进行自动切换。
132. 可以搜寻用户名称或电邮地址，按下 {Enter} 继续搜寻。
133. 进入单对单通讯模式后，请求对方共享桌面。
或者在非用户模式下，请求对方共享桌面。
134. 自定义分组。
135. 组织架构图。

136. 手动对讲机。
137. 权杖登入，无需账号及密码，只要输入手机最后四个数字，及输入登入权杖，即可登入。查看手机App我的专案，点击二维码，显示权杖，或找上级提供权杖。
138. 同时播放 mp3 语音档案，关闭麦克风立即停止。
139. 播放缓冲，数值越大播放越延迟。
140. 静音临界值，0 等于发送任何低音量声音，数值越大说话声音需要越大。

快捷键：

- Ctrl+2: 视频转换到高速模式，自动调整速度及解像度。
- Ctrl+3: 视频转换到高清模式，自动调整最高速度及最高解像度，移动侦测偏移0
- Ctrl+7: 会议录影。
- Ctrl+8: 只撷取四方图到剪贴部，不会发送，然后到文字信息方块按
Ctrl+v 发送图片。
- Ctrl+9: 撷取四方图，然后立即发送。
- Ctrl+0: 撷取全屏，然后立即发送。

魔法会议功能特色简介

- . 9 大功能, 1. 视频, 2. 语音, 3. 文字信息, 4. 在线绘图, 5. 交换档案, 6. 录音传送, 7. 一点通话, 8. 控制或共享桌面, 9. 录影。
- . 本系统特色, 在公开会议时, 可在众多人中再进行两方单对单通讯模式, 同时也可留意正在进行中的会议状况。
- . 完全可掌握视像会议的传送速度。
- . 即时调整自己或对方的视频速度。
- . 在多人会议中, 可清楚显示谁人在说话, 无需靠自己耳朵辨别声音来源。
- . 早有功能, 多选或自选接收者, 更方便地一次性发送信息或档案。自定义主题或分组分队。在视像会议之前, 先作小组讨论。
- . 支持多字节文字信息, 即是可输入任何国家语言。
- . 即时传送文字信息, 避免因使用电邮, 接收信息延迟。
- . 通过即时通讯系统发送短信及交流代替电邮, 可避免阅读大量垃圾邮件。
- . 文字通讯, 内部通讯, 小组通讯, 销售及IT都能有效快速交换讯息。
- . 瞬间分享图片, 文字信息。只要按下快捷键, 对方的电脑立即看见信息, 无需以电邮发送, 非常方便。
- . 支援群发文字信息。
- . 具传送档案功能, 如电邮系统出现故障, 可使用自己公司的服务器进行档案交换。除电邮外, 电话外, 可立即发送讯息给内部同事。
- . 即时知道对方是否在座。
- . 轻易邀请对方下载客户端及进入会议。
- . 可在主会议室, 邀请其他人到另一个会议室。可进行更私人的会议, 安全度更高。
- . 多个魔法会议客户端同时启动, 同时使用相同视频设备(USB Camera)。
- . 使用麦克风及耳机进行会议, 会得到更佳收发效果。
- . 对讲机模式。在麦克风与耳机不协调下, 使用对讲机模式。
- . 多种视频输出效果, 灰白, 扫描, 光亮, 对比, 模糊。用于不同情况, 如宽带不足, 你今天没精打采, 都可选择合适效果。
- . 最多1000人登入, 同时支援100个视频, 视乎服务器能力。
- . 支援最多1000个会议室设置, 视乎服务器能力。
- . 服务器可多次启动, 最多启动9个会议系统。复制整个资料夹或及更改启动参数档, 更改聆听端口即可。对于有更高能力的服务器, 可启动多次魔法会议服务器端, 容纳更多人使用系统。
- . 可避开防火墙或通过 Proxy 服务器进行会议。只要适当设定端口转发, 也可避开防火墙侦测。
- . 可作为移动侦测设备, 在另一边的电脑上记录移动时间及执行指令。
- . 衍生用途: 乙方使用 Windows 平板电脑, 配备前后镜, 甲方可遥远观看乙方的境像, 用途广泛, 可用于观察另一边环境。及通过音频, 进行讯息交流, 睇样板等等用途。
- . 多种系统设定, 可使魔法会议有更多特别功能, 如监察远端环境, 发出移动侦测提示。
- . 100%香港制造, 任何问题香港处理。

如何达到完美视像会议效果

- . 进入会议前，请了解魔法会议是如何操作。
- . 在会议前，请准备好你的用品，如饮料，纸笔。
- . 准备好一个电脑耳机，可达到收发语音的最佳效果。
- . 视频出现的画面背景最好简单或净色，不要在背后放很多杂乱的东西。
- . 尽量关闭身边会发出声音的电器，如电视，收音机。
- . 在进入真正会议前，请尝试登入魔法会议系统，测试自己的耳机音量，麦克风会否有杂音，音量会否太大而接收了杂音。
- . 调较视频输出像数，避免太多数据输出而做成挤塞或不流畅。
- . 如何调较麦克风
 1. 当对方的声音很小时，请求对方调大麦克风音量
 2. 当对方的声音还没清楚时，请求对方调大放大器数值
 3. 当对方的声音有杂音时，请求对方调大清嘈音消除值从 0 到 1，如果还有时，再调到 2.
 4. 从而对方便知道日后如何调较自己的麦克风，让对方能清楚听到。

魔法会议高级设定

启动:

- 登入后自动启动录影。当魔法会议使用为录像器时，可设定登入后自动启动录影。

移动侦测:

- 在我的视频上开启移动侦测，
侦测偏移，数值越小，移动侦测到的图片越大，需要流量更多。开启移动侦测，观察及调较移动的准确性，可大大减低所需流量。
调整数值会调整移动侦测准确性，设为0会每次发送整个图像。
自动设定100%解像度后，在另一端的魔法会议，会清晰记录移动中图片。
移动设定，当物件移动超出这个数值，便会触发移动侦测警告。
这有助达到完美视像会议效果
- 防盗捷径开关设定，用于快速开启及关闭防盗
点击滑鼠浮标到输入方块，按下任意组合键 (Ctrl+Alt+Shift+Win+Key) 设定，如不设定，默认Alt+N。转换捷径便能开关防盗。
多少秒容许进入(关闭)及离开(开启)防盗警告。最小 1秒，最大 99秒。在此期间，你必须及时离开电脑(进入防盗状态)。在此期间，你必须及时关闭防盗(回复正常状态)，继续使用电脑。

其他:

- 开启设备计时器，如进入单对单通讯模式，会自动开启及关闭设备，避免忘记关闭。
- 我有蓝牙耳机，会在用户列表的菜单上显示，某用户有蓝牙耳机，他可随时听到语音。
- 自动接受单对单通讯模式请求，自动答应对方请求。如用户有较高私隐，建议关闭。
- 自动拒绝单对单通讯模式的超时，如已关闭自动接受单对单通讯模式请求，你将有一定的时间可以接受对方请求，直到超出这设定。
- 卸载 MagConf 指向系统服务，这个服务会用于被对方电邮邀请进入魔法会议系统，点击超连结，会自动指向魔法会议客户端，并自动登入 系统，无需手动输入资料。
- 在桌面上生成自动登入捷径，当你登入到某个会议室时，可产生一个桌面捷径，自动登入。

麦克风高级设定:

- 通过无线网络，可连接手机的麦克风。从手机下载“LanMic”之类的 App，设定 App 麦克风的输出为 22050 Hz 及 16 bit 的 wav 格式输出。启动 App 后，在魔法会议麦克风高级设定输入手机 IP 及 端口，按下连接，立即显示讯号。
警告：手机wifi麦克风连接存在安全在风险，除非你确认没有人可连接你的手机，否则不要使用。
- 另外如在没有发声情况下，麦克风的讯号高居不下，便将静音临界值调大一点，直到讯号偶尔下降。
- 远程麦克风，最多支持25个IP地址端口。通常以手提电话作为麦克风。
- 混音器，最多支持25个USB麦克风，说话时无需坐在一起。

服务器设置:

- 在服务器上，以一个ASSISTANT用户，自动在服务器上启动录影。详细设定，参考服务器程序上的 Setting.txt 档。
- 服务器用户设定，支持上级设置，从而产生组织架构。

魔法会议高级设定

如何设置魔法会议，自动登入成为远程控制：

- 选择非用户模式房间登入
- 如使用主持/来宾模式登入，请确保服务器上的动态来宾密码有较长的有效期，建议设定一年。
- 在高级设定里，启动页面，选择登入后启动远程控制，选择并启动 DOS SHELL 指令，及择登入后隐藏主介面视窗。
- 最后到其他页面，点击在桌面上生成自动登入捷径。
- 按确定离开完成所有设置。